
 Ubicado en:  Operación → Mercancías → Compensar Entradas Forzadas

¿Cómo se maneja la entrada forzada? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Cuáles son los escenarios?

Las Entradas Forzadas y su contraparte Salidas Forzadas es un mecanismo que ideamos para evitar los inventarios negativos cuando no hay existencia suficiente en el sistema para realizar la venta.

Los escenarios más comunes son:

1. Venta de mercancía que no ha sido ingresada al sistema.
2. La existencia física es diferente a la existencia del sistema – Inventario erróneo.

En resumen: El sistema no tiene existencia pero físicamente sí la hay.

Ruta de los parámetros involucrados:

ADM > Avanzados > Establecimientos > P. de Mercancía

Y son:

- Generar entradas forzadas PDV
- Generar entradas forzadas ADM
- Obligar la compensación de entradas forzadas

Lo que realiza el sistema es:

1. Si los parámetros están activados, ya sea en PDV o ADM realiza una Entrada automática por la cantidad necesaria para efectuar la venta con el tipo de movimiento: 7 Entrada Forzada a costo de reposición. Con el parámetro desactivado el sistema no permitirá la venta.
2. Al realizar una Nota de Entrada el sistema detectará aquella mercancía que tenga movimientos de Entrada Forzada sin compensar, si el parámetro: Obligar la compensación de entradas forzadas está activado, realizará un movimiento de salida: 8 Salida Forzada a costo promedio. Con el parámetro desactivado el sistema preguntará si se desea realizar la compensación la cual es posible realizar con un asistente ubicado en la ruta: ADM > Operación > Mercancías > Compensar Entradas Forzadas

Ejemplos de movimientos

Costo de Reposición: 20.00

Escenario: Existencia 0

Fecha	Movimiento	Entrada	Salida	Saldo	Debe	Haber	Importe
	Entrada Forzada	10.00		10.00	200.00		200.00
	Salida por venta		10.00	0.00		200.00	0.00

	Entrada por compra	50.00		50.00	1,000.00		1,000.00
	Salida Forzada		10.00	40.00		200.00	800.00

Escenario: Existencia 3 @ 18.00 de costo promedio

Fecha	Movimiento	Entrada	Salida	Saldo	Debe	Haber	Importe
	Existencia inicial			3.00			54.00
	Entrada Forzada	7.00		10.00	140.00		194.00
	Salida por venta		10.00	0.00		194.00	0.00
	Entrada por compra	50.00		50.00	1,000.00		1,000.00
	Salida Forzada		7.00	43.00		140.00	860.00